

1. Easy Simple デジサイトを使用する Using DigiSite



デジサイトを使用する場合は必ず DigiSite プログラムをインストールしてください。

デジサイトプログラムは <https://www.w3wvg.com/> からダウンロード出来ます。

- ① デジサイト使用にチェックを入れる
- ② デジサイト設定用のスクリーンが表示されます



Be sure to install the DigiSite program when using Dijisite.

Please down load the DigiSite program from

<https://www.w3wvg.com/>

- ① Check use DigiSite
- ② The screen for setting the DigiSite will be displayed.

デジサイトサーバを登録する

- ① デジサイトに登録されている登録名称が表示され登録するサーバーを選んでください
- ② 登録された URL 表示されます。
- ③ FTP サーバーをインプットしてください。 ftp://は不要
- ④ サーバーアクセス用の ID をインプット
- ⑤ サーバーアクセス用のパスワードをインプット
- ⑥ サーバーアクセスするディレクトリをインプット
- ⑦ ID やパスワードを表示します
- ⑧ インプットした内容が正ければ設定保存ボタンを押す

複数デジサイト登録されている方は①で登録 URL を選び登録してください。


①の登録名称の中に Other Other2があります。これはデジサイトに登録されていないサーバーを利用するものです。 デジサイト用サーバーとしては利用できませんが HTML を使用する場合は利用できます

Register DigiSite Server

- ① The registered name registered on the DigiSite is displayed and select server to set
- ② Registered URL on the DigiSite will be displayed
- ③ Input the FTP server. No needs ftp://
- ④ Input the ID for server access
- ⑤ Input the password
- ⑥ Input the Directory, if needed
- ⑦ Display ID and Password
- ⑧ If the input data is correct, press the Save Setting Button


If you have registered multiple DigiSite, select the registration URL in ① and register.

There is Other and Other2 in the registered name of ① and this uses a server that is not registered on the DigiSite. It cannot be used as a server for DigiSite, but it can be used when using HTML.



デジサイトサーバを使用する

- ① 受信画像を転送する DigiSite サーバーを選ぶ
- ② 同じ画像を受信した場合は DigiSite に転送しない
- ③ 受信した画像を自動的に DigiSite に転送する
- ④ 手動で DigiSite に受信画像を転送する



Use DigiSite Server

- ① Select the DigiSite server to transfer the received image
- ② If the same image is received, do not transfer it to DigiSite
- ③ Automatically transfer the received image
- ④ Manually transfer the received image to DigiSite